

Systeme II



Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Rechnernetze und Telematik
Prof. Dr. Christian Schindelhauer

Christian Schindelhauer

Sommersemester 2006

7. Vorlesung

17.04.2006

schindel@informatik.uni-freiburg.de



Die Sicherungsschicht

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für Informatik
Rechnernetze und Telematik
Prof. Dr. Christian Schindelhauer

➤ Aufgaben der Sicherungsschicht

- Dienste für die Vermittlungsschicht
- Frames
- Fehlerkontrolle
- Flusskontrolle

➤ Fehlererkennung und Korrektur

- Fehlerkorrigierende Kodierungen
- Fehlererkennende Kodierungen

➤ Elementare Sicherungsprotokolle

- Simplex
- „Stop-and-Wait“
- „Noisy Channel“

➤ „Sliding Window“

- „1-Bit-Sliding Window“
- „Go Back N“
- „Selective Repeat“

➤ Protokollverifikation

- Endliche Automaten
- Petrinetze

➤ Beispiele

- HDLC
- Internet (PPP)

Einige Folien aus diesem Kapitel
sind aus der Vorlesung „Computer Networks“
von Holger Karl (Universität Paderborn)
übersetzt und „entliehen“ worden




Dienste der Sicherungsschicht

➤ Situation der Sicherungsschicht

- Die Bitübertragungsschicht überträgt Bits
- Aber unstrukturiert und möglicherweise fehlerbehaftet

➤ Die Vermittlungsschicht erwartet von der Sicherungsschicht

- Fehlerfreie Übermittlung
- Übermittlung von strukturierten Daten
 - Datenpaketen oder Datenströmen
- Störungslosen Datenfluss





Mögliche Dienste der Sicherungsschicht

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für Informatik
Rechnernetze und Telematik
Prof. Dr. Christian Schindelhauer

➤ **Verlässlicher Dienst?**

- Das auszuliefernde und das empfangene Paket müssen identisch sein
- Alle Pakete sollen (irgendwann) ankommen
- Pakete sollen in der richtigen Reihenfolge ankommen
- **Fehlerkontrolle** ist möglicherweise notwendig

➤ **Verbindungsorientiert?**

- Ist die Punkt-zu-Punktverbindung in einem größerem Kontext?
- Reservierung der Verbindung notwendig?

➤ **Pakete oder Datenströme (Bitströme)?**



Unterscheidung: Dienst und Implementation

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für Informatik
Rechnernetze und Telematik
Prof. Dr. Christian Schindelbauer

➤ Beispiel


- Verbindungsloser und verlässlicher Dienst wird durch die Vermittlungsschicht gefordert
- Sicherungsschicht verwendet **intern** verbindungsorientierten Dienst mit Fehlerkontrolle

➤ Andere Kombinationen sind möglich



Frames


- **Die Bitstrom der Bitübertragungsschicht wird in kleinere “Frames” unterteilt**
 - Notwendig zur Fehlerkontrolle
 - Frames sind Pakete der Sicherungsschicht
- **Frame-Unterteilung (Fragmentierung) und Defragmentierung sind notwendig**
 - Falls die Pakete der Vermittlungsschicht größer sind als die Frames





Fehlerkontrolle

- **Zumeist gefordert von der Vermittlungsschicht**
 - Mit Hilfe der Frames
- **Fehlererkennung**
 - Gibt es fehlerhaft übertragene Bits
- **Fehlerkorrektur**
 - Behebung von Bitfehlern
 - Vorwärtsfehlerkorrektur (Forward Error Correction)
 - Verwendung von redundanter Kodierung, die es ermöglicht Fehler ohne zusätzliche Übertragungen zu beheben
 - Rückwärtsfehlerkorrektur (Backward Error Correction)
 - Nach Erkennen eines Fehlers, wird durch weitere Kommunikation der Fehler behoben





Verbindungsaufbau

➤ Nutzen von Verbindungen

- Kontrolle der Verbindungsstatus
 - Korrektheit des Protokolls
- Fehlerkontrolle
 - Verschiedene Fehlerkontrollverfahren vertrauen auf gemeinsamen Kontext von Sender und Empfänger

➤ Aufbau und Terminierung von Verbindungen

- “Virtuelle Verbindungen”
 - Es werden keine Schalter umgelegt
 - Interpretation des Bit-Stroms
- Durch Frames
- Besonders wichtig bei drahtlosen Medien

➤ Das Problem wird im Rahmen der Transportschicht ausführlich diskutiert

- Vgl. Sitzungsschicht vom OSI-Modell



Flusskontrolle

➤ **Problem: Schneller Sender und langsamer Empfänger**

- Der Sender lässt den Empfangspuffer des Empfängers überlaufen
- Übertragungsbandweite wird durch sinnlosen Mehrfachversand (nach Fehlerkontrolle) verschwendet

Langsamer Empfänger



Schneller Sender

➤ **Anpassung der Frame-Sende-Rate an dem Empfänger notwendig**



Frames

➤ Wo fängt der Frame an und wo hört er auf?

Übertragener

Bitstrom 0110010101110101110010100010101010101010101100010



Frame-Anfang?



Frame-Ende?


➤ Achtung:

- Die Bitübertragungsschicht kann auch Bits liefern, wenn der Sender tatsächlich nichts sendet
- Der Empfänger
 - könnte das Rauschen auf dem Medium interpretieren
 - könnte die Folge 00000000.... liefern
 - Daten oder Kontrollinformation?



Frame-Grenzen durch Paketlängen?


➤ Idee: Ankündigung der Bitanzahl im Frame-Header



➤ Problem: Was, wenn die Frame-Länge fehlerhaft übertragen wird?

- Der Empfänger kommt aus dem Takt und interpretiert neue, sinnlose Frames

➤ Variable Frame-Größen mit Längeninformation sind daher kein gutes Konzept






Header und Trailer

➤ Header und Trailer

- Zumeist verwendet man **Header** am Anfang des Frames, mitunter auch **Trailer** am Ende des Frames
- signalisieren den Frame-Beginn und Frame-Ende
- tragen Kontrollinformationen
 - z.B. Sender, Empfänger, Frametypen, Fehlerkontrollinformation






Flag Bytes und Bytestopfen

➤ **Besondere “Flag Bytes” markieren Anfang und Ende eines Frames**



➤ **Falls diese Marker in den Nutzdaten vorkommen**

- Als Nutzdatenbyte mit Sonderzeichen (Escape) markieren
 - Bytestopfen (byte stuffing)
- Falls Sonderzeichen und “Flag-Byte” erscheinen, dito,
 - etc. ,etc.





Frames durch Bit-Sequenzen/Bitstopfen

- **Bytestopfen verwendet das Byte als elementare Einheit**
 - Das Verfahren funktioniert aber auch auf Bitebene
- **Flag Bits und Bitstopfen (bit stuffing)**
 - Statt *flag byte* wird eine Bit-Folge verwendet
 - z.B.: 01111110
 - Bitstopfen
 - Wenn der Sender eine Folge von fünf 1er senden möchte, wird automatisch eine 0 in den Bitstrom eingefügt
 - Außer bei den Flag Bits
- **Der Empfänger entfernt eine 0 nach fünf 1ern**

Originale Nutzdate

(a) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Nachdem Bitstopfen

(b) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Stuffed bits

Nach der “Entstopfung”

(c) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0



Frames durch Code- Verletzung

- **Möglicher Spielraum bei Bitübertragungsschicht bei der Kodierung von Bits auf Signale**
 - Nicht alle möglichen Kombination werden zur Kodierung verwendet
 - Zum Beispiel: Manchester-Kodierung hat nur tief/hoch und hoch/tief-Übergang

- **Durch “Verletzung” der Kodierungsregeln kann man Start und Ende des Rahmens signalisieren**
 - Beispiel: Manchester – Hinzunahme von hoch/hoch oder tief/tief
 - Selbsttaktung von Manchester gefährdet?

- **Einfache und robuste Methode**
 - z.B. verwendet in Ethernet
 - Kosten? Effiziente Verwendung der Bandbreite?



Fehlerkontrolle

➤ Aufgaben

- Erkennung von Fehlern (fehlerhafte Bits) in einem Frame
- Korrektur von Fehler in einem Frame

➤ Jede Kombination dieser Aufgaben kommt vor

- Erkennung ohne Korrektur
 - Löschen eines Frames ohne weiter Benachrichtigung (drop a frame)
 - Höhere Schichten müssen sich um das Problem kümmern
- Korrektur ohne Erkennung
 - Es werden bestmöglich Bitfehler beseitigt, möglicherweise sind aber noch Fehler vorhanden
 - Sinnvoll, falls Anwendung Fehler tolerieren kann
 - Beispiel: Tonübertragung
 - Prinzipiell gerechtfertigt, weil immer eine positive Restfehlerwahrscheinlichkeit bleibt




Redundanz

- **Redundanz ist eine Voraussetzung für Fehlerkontrolle**
- **Ohne Redundanz**
 - Ein Frame der Länge m kann 2^m mögliche Daten repräsentieren
 - Jede davon ist erlaubt
- **Ein fehlerhaftes Bit ergibt einen neuen Dateninhalt**

Menge legaler Frames

Menge möglicher Frames






Redundanz

➤ **Kernidee:**

- Einige der möglichen Nachrichten sind verboten
- Um dann 2^m legale Frames darzustellen
 - werden mehr als 2^m mögliche Frames benötigt
 - Also werden mehr als m Bits in einem Frame benötigt
- Der Frame hat also Länge $n > m$
- $r = n - m$ sind die redundanten Bits
 - z.B. Im Header oder Trailer

➤ **Nur die Einschränkung auf erlaubte und falsche (legal/illegal) Frames ermöglicht die Fehlerkontrolle**





Einfachste Redundanz: Das Paritätsbit

➤ **Eine einfache Regel um ein redundantes Bit zu erzeugen (i.e., $n=m+1$):**
Parität

– **Odd parity**

- Eine Eins wird hinzugefügt, so dass die Anzahl der 1er in der Nachricht ungerade wird (ansonsten eine Null)

– **Even parity**

- Eine Eins wird hinzugefügt, so dass die Anzahl der 1er in der Nachricht gerade wird (ansonsten wird eine Null hinzugefügt)

➤ **Example:**

- Originalnachricht ohne Redundanz: 01101011001
- Odd parity: 01101011001**1**
- Even parity: 01101011001**0**



Der Nutzen illegaler Frames

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für Informatik
Rechnernetze und Telematik
Prof. Dr. Christian Schindelhauer

- **Der Sender sendet nur legale Frames**
- **In der Bitübertragungsschicht könnten Bits verfälscht werden**
- **Hoffnung:**
 - Legale Frames werden nur in illegale Nachrichten verfälscht
 - Und niemals ein legaler Frame in einem Illegalem
- **Notwendige Annahme**
 - In der Bitübertragungsschicht werden nur eine bestimmte Anzahl von Bits verändern
 - z.B. k bits per frame
 - Die legalen Nachrichten sind verschieden genug, um diese Frame-Fehlerrate zu erkennen

Ende der *7. Vorlesung*



Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Rechnernetze und Telematik
Prof. Dr. Christian Schindelhauer

Systeme II

Christian Schindelhauer

schindel@informatik.uni-freiburg.de